

# Documentación Sprint 0 | API Rest, Endpoints y Lógica de Negocio

En este documento vamos a explicar el funcionamiento de la API Rest y Endpoints con ejemplos de datos y explicado paso a paso. También explicaremos la lógica de negocio con su constructor y sus métodos.

**NOTA IMPORTANTE:** El objetivo de este documento es definir la estructura base de la API Rest, los endpoints principales y la lógica de negocio que gestionará las mediciones. El contenido de este documento corresponde a la primera versión funcional, centrado en la comunicación entre la aplicación Android y el servidor mediante peticiones GET y POST.

Autor: Ferran Sansaloni Prats

Fecha: 07/10/2025

## Contenido

1.- Introducción .....	3
2.- Endpoints .....	3
3.- Lógica de negocio: LogicaMediciones.php .....	6

## 1.- Introducción

Esta API permite gestionar las mediciones de sensores de CO2.

Incluye los siguientes endpoints:

- GET /api\_get.php → Recupera las mediciones de la base de datos.
- POST /api\_post.php → Inserta nuevas mediciones a la base de datos.

La Lógica de Negocio se gestiona mediante la clase LogicaMediciones.php.

## 2.- Endpoints

### **2.1 GET /api\_get.php**

Descripción: Devuelve todas las mediciones almacenadas en la base de datos.

Parámetros GET:

- Id\_sensor (int): Filtra mediciones por sensor.

Ejemplo de solicitud:

Le pasamos al método un id, Ej: "id\_sensor = 1" y nos devuelve todas las mediciones que el id\_sensor = 1 ha realizado.

Respuesta JSON:

```
[
  {
    "id_medicion": 1,
    "id_sensor": 2,
    "nombre": "TestSensor",
    "uuid": "UUID-TEST-999",
    "rssi": -55,
    "major": 1,
    "minor": 2,
    "medicionCo2": 480,
    "latitud": "40.111100",
    "longitud": "-3.222200",
    "timestamp": "2025-10-06 18:43:35"
  }
]
```

## 2.2 GET /api\_post.php

Descripción: Recibe mediciones desde Android Studio y las almacena en la base de datos.

Cabeceras HTTP:

- Content-Type: application/json
- Access-Control-Allow-Origin: \*
- Access-Control-Allow-Methods: POST

### Cuerpo del JSON esperado:

```
{  
  "nombre": "Sensor1",  
  "uuid": "fistro",  
  "rssi": -50,  
  "major": 0,  
  "minor": 0,  
  "latitud": 0.0,  
  "longitud": 0.0,  
  "medicionCo2": 1234,  
  "id_sensor": 1  
}
```

### Validaciones:

UUID, RSSI y medicionCo2 son obligatorios. Si el JSON recibido no tiene estos campos no los guardará en la base de datos.

### Ejemplo de medida guardada:

```
Medida enviada correctamente: {"success":true,"mensaje":"Medida guardada correctamente","id":1}
```

### 3.- Lógica de negocio: LogicaMediciones.php

Clase LogicaMediciones: Gestiona las operaciones sobre las mediciones.

#### Constructor:

public function \_construc(\$con) → Inicializa la conexión a la base de datos.

#### Métodos:

1.- guardarMediciones(nombre, rssi, major, minor, latitud, longitud, co2, id\_sensor = 1)

- Añade una medición a la base de datos y devuelve el id de la medición.

2.- recogerMediciones(id\_sensor = null)

- Recupera todas las mediciones. Devuelve un array asociativo con las mediciones de ese sensor.